目录

目	录	. 1
修	订记录	. 2
1.	软件安装	. 3
2.	启动软件	. 3
	2.1 打开 can 通信	. 3
	2.2 打开软件界面	. 3
3.	软件功能使用	. 3
	3.1 机器人选择界面	. 3
	3.2 机器人控制主界面	. 3
	3.2.1 关节空间位置控制	. 4
	3.2.2 关节空间速度控制	. 4
	3.2.3 离线轨迹控制	. 5
	3.2.4 笛卡尔空间位置控制	. 5
	3.2.5 笛卡尔空间增量控制	. 6
	3.3 机器人工具栏	
	3.3.1 夹持器控制	
	3.3.2 机器人示教记录	. 7
	3.3.3 机器人状态显示	. 7
	3.3.4 零点设置	. 7
	3.3.5 自主抓夹	. 8
4.	ROS 控制	. 9
	4.1 Ros 控制命令	. 9
	4.2 Ros 状态反馈	. 9
5.	Qt 界面	10
	5.1 Qt 添加功能界面	10
	5.2 Qt 机器人信号控制	10
6	文件目录结构	11

修订记录

修订版本	修订时间	作者	备注
V1.0	2020.8.7	谭	初始版本
V2.0	2021.4.14	谭	

1. 软件安装

参考根目录 README.md

2. 启动软件

2.1 打开 can 通信

终端输入: rosrun canopen_communication can_prepare.sh

输入系统密码,即可通信。若没有连接 can 卡,将出现如下错误:

Cannot find device "can0"

Cannot find device "can0"

SIOCGIFINDEX: No such device

通讯测试:

另外打开终端,输入 cansend can0 123#112233, 查看上述终端是否显示该 c an 帧,显示表示 usb-to-can 驱动成功,通讯正常。

2.2 打开软件界面

打开新的终端输入: roslaunch ui ui.launch 至此,若无报错,软件成功打开。

3. 软件功能使用

3.1 机器人选择界面

点击机器人按钮,进入相应的机器人控制界面。



图 2-1 机器人选择界面

3.2 机器人控制主界面

机器人控制主界面包含关节位置控制、关节速度控制、笛卡尔空间位置控制和离线轨迹四种模式。如图 2-2 所示,机器人初始状态处于"未使能状态",点击启动按钮,机器人状态将转换为"机器人使能中",等待五秒左右,机器人状

态将转换为"机器人使能成功"。另外,可通过暂停、停止和急停按钮控制机器 人运动。

3.2.1 关节空间位置控制

如图 2-2 所示,机器人默认关节速度为 5 度每秒,速度调节范围限制在 1~3 0 度每秒。通过输入各关节对应的关节位置目标,点击相应的运行按钮,机器人关节及产生运动。



图 2-2 机器人关节位置控制界面

3.2.2 关节空间速度控制

如图 2-3 所示,机器人默认关节速度为 5 度每秒,速度调节范围限制在-30~30 度每秒。点击相对关节运行按钮,机器人将以设定速度运行。再次点击运行按钮,机器人立刻停止。



图 2-3 机器人关节速度控制界面

3.2.3 离线轨迹控制

如图 2-4 所示,通过复制相应路径点集合(如下述 example)到文本框,设置路径最大速度。点击载入文件按钮,界面将弹窗提示路径点格式是否正确。若格式正确,点击运行按钮,机器人将以指定路径运行。



图 2-4 机器人离线轨迹控制界面

路径代码 example:

P=0,0,0,0,0,;

P=0.0,13.654,-0.0,15.605,0.0,;

P=0.0,2.774,-0.0,2.78,0.0,;

P=0.0,-14.26,-0.0,2.78,0.0,;

P=0.0,-14.26,-0.0,-26.912,0.0,;

P=0.0,0.0,-0.0,-0.0,0.0,;

3.2.4 笛卡尔空间位置控制

如图 2-5 所示,笛卡尔空间位置速度命令默认为机器人工作初始位姿。在机器人工作空间范围内,选择合适的笛卡尔位置速度命令;点击获取逆解按钮;窗口将显示关节位置、速度命令,确认安全无误,点击运行按钮。



图 2-5 机器人笛卡尔空间控制界面

3.2.5 笛卡尔空间增量控制

如图 2-6 所示,为机器人笛卡尔增量控制界面,相对于基坐标系。通过文本框设置相应的位置、姿态位移增量以及速度,点击各轴增量加减按钮,机器人即可产生相对应的笛卡尔轴向运动。



图 2-6 笛卡尔增量控制界面

3.3 机器人工具栏

3.3.1 夹持器控制

点击工具 → 夹持器。如图 2-7 所示,夹持器电流默认 200mA,右侧文本动态显示夹持器控制电流。点击开启按钮,将使能电流控制打开相应夹持器,再次点击开启按钮,夹持器停止使能电流,即夹持器停止运动。



图 2-7 夹持器控制界面

3.3.2 机器人示教记录

点击 工具→ 示教记录。如图 2-8 所示,机器人运动到待记录位置,点击插入点按钮,左侧文本将显示插入路径点。添加路径点过程中,可通过删除点按钮删除错误采样点。采样路径完毕,通过左下侧文本框输入保存路径文件名,点击保存按钮,文件将保存在 third_modular_robot/ui/path_point_file/目录下。



图 2-8 机器人示教记录界面

3.3.3 机器人状态显示

如图 2-9 所示,机器人启动成功后,点击 工具→机器人状态反馈,该界面动态显示笛卡尔位姿、关节位置、关节速度和关节电流状态。



图 2-9 机器人状态显示界面

3.3.4 零点设置

点击 工具→ 零点设置,如图 2-10 所示。点击获取当前位置按钮,关节文本框将更新关节位置。关节运动方向默认为正方向。若机器人关节运动方向与预

期相反,可通过正向选择框更改运动方向。确认机器人零点位置后,点击设置按钮设置关节零点。



图 2-10 机器人零点设置界面

3.3.5 自主抓夹

点击 工具→ 自主抓夹,如图 2-11 所示。

界面功能有效前提: 杆件位姿捕捉程序需要通过 Ros topic (/detection/pole model) 发布,话题消息类型为 Float64MultiArray,数据格式为[p1_x,p1_y,p1_z, p2_x,p2_y,p2_z] → 杆件两点位姿, 单位 mm。

订阅话题程序: ui/script/auto_gripper_get_pole_point_thread.py

点击获取夹持点按钮,后台将计算抓夹点 XYZ, RxRyRz,显示在对应的文本框中。根据抓夹点,可先点击调整姿态按钮,后台将根据夹持器姿态计算机器人各个关节位移,确认关节位移无误后,点击发送控制命令,机器人将产生运动。点击调整位置按钮,机器人后台将计算对应的关节位移,确认关节位移无误后,点击发送控制命令按钮。



图 2-11 机器人自主抓夹界面

手眼标定结果设置文件: birl_modular_robot/file/eye_hand_calibration_consq uence.json

自主抓夹后台测试文件: birl_modular_robot/src/test.cpp,

自主抓夹后台测试命令: rosrun birl_modular_robot find_grasp_point_test

4. ROS 控制

4.1 Ros 控制命令

- 1. 机器人关节控制命令消息类型 third_modular_robot/ui/msg/robot_comma nd.msg:
 - # 时间戳

Header timeHeader

关节位置命令 I1 T2 T3 T4 I5

float32[] CommandPosData

关节速度命令

float32[] CommandVelData

2. 机器人接收话题: /low_level/joints_point_command

采用上述消息类型、话题;控制程序可编写相对应的 ros 话题发布器进行机器人控制。点击工具栏 ROS → 控制命令。如图 2-12 所示,ros 发布器发布出机器人控制命令,将显示在文本框中。通过删除按钮,可删除相关错误控制命令。清空按钮可清空接收的所有的控制命令。确认控制命令安全无误后,点击发送控制命令按钮控制机器人运动。

测试脚本: /ui/test/test_pub_joints_point_command.py,

测试命令: rosrun ui test_pub_joints_point_command.py



图 2-12 机器人接受 ros 命令界面

4.2 Ros 状态反馈

反馈消息类型,third_modular_robot/ui/msg/robot_feedback.msg:

时间戳

Header timeHeader

反馈关节位置数据 I1 T2 T3 T4 I5

float32[] feedbackPosData

反馈关节速度数据

float32[] feedbackVelData

反馈关节电流数据

float32[] feedbackCurrData

ros 状态反馈系统默认关闭状态,通过工具栏 ROS → 勾选状态反馈即可打开。

机器人状态消息订阅话题: /low_level/joints_point_feedback

5. Qt 界面

5.1 Qt 添加功能界面

- 1. 使用 qtcreator 新建界面文件,添加或删除控件。
- 2. 将 ui 文件转为 python 文件。

命令: sudo pyuic5 -o 输出 python 文件 ui 源文件。

示例: sudo pyuic5 -o modular_robot_control.py modular_robot_control.ui 生成的 *.py 放在 third_modular_robot/ui/script, *.ui 放在 third_modular_robot/ui/ui file/.

5.2 Qt 机器人信号控制

信号位置: third_modular_robot/ui/script/modular_robot_control_func.py

1. 机器人关节位置模式控制信号: sin_joint_position = pyqtSignal(list) 信号内容格式:

Python 列表: [temp_pos_command, temp_velocity_command] temp_pos_command : 关节控制位置列表(I1, T2, T3, T4, I5),单位角度。


temp_velocity_command : 关节控制速度列表 (I1, T2, T3, T4, I5), 单位度每秒。

2 机器人关节速度模式控制信号: sin__joint_velocity = pyqtSignal(list) 信号内容格式:

Python 列表: 关节控制速度列表(I1, T2, T3, T4, I5),单位度每秒。

6. 文件目录结构

├── install.sh (程序依赖安装脚本)



```
— CMakeLists.txt
    – file
   └── Copley.eds (copley 字典文件)
    modular
   ├── modular_G100.py (夹持器通讯子类)
   ├── modular_I100.py (I100 通讯子类)
   ├── modular_I85.py(I85 通讯子类
   ├── modular_joint.py (电机通讯基类)
   ├── modular_T100.py(T100 通讯子类)
   ├── modular_T85.py (T85 通讯子类)
 — package.xml
 —— scripts
   ├── can_prepare.sh (can 卡启动文件)
   └── test.py
- CMakeLists.txt -> /opt/ros/melodic/share/catkin/cmake/toplevel.cmak
- kinematics (运动学实现代码)
  — Kine.cpp
   Kine.h

    Matrix.cpp

    - Matrix.h
    - README.md
 --- Robot.h
   — Setup.cpp
 — Setup.h
- manual (手册)
---- manual.doc
└── manual.pdf
- README.md
- ui(交互界面)
  — CMakeLists.txt
```

e

```
— file
          ├── README.md
          L—— robot_state.json (机器人程序启动默认配置数据)
          launch
          └── ui.launch (机器人交互界面启动文件)
          — msg
          ├── robot_command.msg(机器人控制命令消息类型)
          L—— robot_feedback.msg(机器人反馈状态消息类型)
          package.xml
          — path_point_file
          └── test_path.txt (轨迹记录文件)
          — pic (图标文件)
          biped5d_.png
          ---- climbot5d_.png
          robot.ico
          一 script (界面实现文件)
          ├── auto_gripper_func.py(自主抓夹界面实现文件)
             — auto_gripper_get_grasp_point_thread.py (获取抓夹点线程)
          ├── auto_gripper_get_pole_point_thread.py(获取杆件位姿线程)
          ├── auto_gripper.py(自主抓夹界面文件)
             — biped_receive_control_command_func.py(爬壁机器人接受
控制命令界面实现文件)
          biped_receive_control_command.py(爬壁机器人接受控制
命令界面文件)
          get_fifo_relative_position_thread.py
              — get_inverse_solution_thread.py(获取逆解线程)
               get_positive_solution_thread.py(获取正解线程)
               gripper_control_func.py(夹持器控制界面实现文件)
               gripper_control.py(夹持器控制界面文件)
              - main.py(程序入口)
              - modular_robot_control_func.py(控制软件主界面实现文件)
             — modular_robot_control.py(控制软件主界面文件)
          ├── path_point_recorder_func.py(示教记录界面实现文件)
          ├── path_point_recorder.py (示教记录界面文件)
```

```
- path_process.py(离线轨迹处理)
               - README.md
               · receive_ros_command_func.py (接受 ros 轨迹命令界面实现
文件)
              - receive_ros_command.py(接受 ros 轨迹命令界面文件)
              — receive_ros_command_thread.py (获取 ros 轨迹命令线程)
              - robot_choice_func.py(机器人选择界面实现文件)
               - robot_choice.py(机器人选择界面文件)
              - robot_feedback_fun.py(机器人反馈状态界面实现文件)
           ├── robot_feedback.py(机器人反馈状态界面文件)
             — robot_lowlevel_control_muti_thread.py(机器人底层控制线
程)
               - zero_point_set_func.py(零点设置界面实现文件)
              - zero_point_set.py(零点设置界面文件)
           - test
               - test_pub_joints_point_command.py (机器人 ros 控制命令发
布测试脚本)
          — ui file (qt ui 设计文件)
           ├── auto_gripper.ui(自主抓夹界面)
               - biped_receive_control_command.ui(爬壁机器人接受控制命
令界面)
                gripper_control.ui(夹持器控制界面)
                modular_robot_control.ui (主界面)
              — path_point_recorder.ui(示教记录界面)
               - README.md
               - receive_ros_command.ui(获取 ros 控制命令界面)
               - robot_choice.ui(机器人选择界面)
              - robot_feedback.ui(机器人状态反馈界面)
               - zero_point_set.ui(零点设置界面)
        - usb-to-can socketcan (usb-to-can 驱动文件)
          — ixx_usb_core.c
           ixx_usb_core.h
           ixx_usb_fd.c
```

ixx_usb_v2.c

Makefile